

Obecné

Zabezpečení

Osobní údaje

Obsah

Připojení

Programy

Upřesnit


3



Chcete-li nastavit připojení k Internetu, klepněte na tlačítko Instalace.

Instalace

Nastavení telefonického připojení a sítě VPN



Přidat...

Odebrat...

Nastavení

Pokud chcete nakonfigurovat pro připojení server proxy, klepněte na tlačítko Nastavení.

- Nikdy nevytáčet připojení
- Vytočit, pokud není připojení k síti k dispozici
- Vždy vytáčet výchozí připojení

Aktuální výchozí nastavení: Žádné

Nastavit výchozí

Nastavení místní sítě (LAN)

Nastavení sítě LAN není platné pro telefonická připojení. Nastavení pro telefonická připojení vyberte výše.

4

Nastavení místní sítě

OK

Storno

Použít

## Nastavení místní sítě (LAN) X

## Automatická konfigurace

Automatická konfigurace může přepsat ruční nastavení. Chcete-li zajistit použití ručního nastavení, je třeba automatickou konfiguraci zakázat.

- Automaticky zjišťovat nastavení
- Používat skript pro automatickou konfiguraci

Adresa

## Server proxy

- Použít pro síť LAN server proxy (toto nastavení se netýká připojení pomocí telefonní linky nebo sítě VPN)

Adresa:

Port:

- Nepoužívat server proxy pro adresy vnitřní sítě

Aktuální výchozí nastavení: Žádné

## Nastavení místní sítě (LAN)

Nastavení sítě LAN není platné pro telefonická připojení. Nastavení pro telefonická připojení vyberte výše.

## Nastavení místní sítě (LAN)



## Nastavení serveru proxy



## Servery



Typ	Adresa serveru proxy	Port
HTTP:	<input type="text" value="192.168.100.5"/>	<input type="text" value="80"/>
Zabezpečená:	<input type="text" value="192.168.100.5"/>	<input type="text" value="80"/>
FTP:	<input type="text" value="192.168.100.5"/>	<input type="text" value="80"/>
Socks:	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Pro všechny protokoly používat stejný server proxy

\*vucpo.sk

## Výjimky



Nepoužívat server proxy pro adresy začínající:

192.\*; \*vucpo.sk; \*upsk.s; \*.kti2dc.sk; 172.30.126.\*

**Doplnit: 172.30.126.\*;.kti2dc.sk**

6

Jednotlivé záznamy oddělujte středníkem (;).

OK

Storno

7

OK

Storno

Použít

## Nastavení místní sítě (LAN) X

## Automatická konfigurace

Automatická konfigurace může přepsat ruční nastavení. Chcete-li zajistit použití ručního nastavení, je třeba automatickou konfiguraci zakázat.

- Automaticky zjišťovat nastavení
- Používat skript pro automatickou konfiguraci

Adresa

## Server proxy

- Použít pro síť LAN server proxy (toto nastavení se netýká připojení pomocí telefonní linky nebo sítě VPN)

Adresa:

Port:

- Nepoužívat server proxy pro adresy vnitřní sítě

8

Aktuální výchozí nastavení:

Žádné

## Nastavení místní sítě (LAN)

Nastavení sítě LAN není platné pro telefonická připojení. Nastavení pro telefonická připojení vyberte výše.

9